Návod na instalaci a spuštění EA / AOS

Na spuštění systému potřebujete mít na počítači následující 4 nástroje:

1. **Obchodní platformu**. Použijte software Metatrader verze 4. Ten je k dispozici bezplatně a dá se stáhnout například u Vašeho brokera nebo ze stránky metatrader4.com.

   Partneři, které používáme: Klikněte ZDE - EU
   Klikněte ZDE - mimo EU

2. **Robot EA/AOS**. Obdržíte po zaplacení předplatného.

3. **Indikátor Renko**. Zdarma ke stažení na našem webu.

4. **Indikátor Scalper Trendar a mnoho dalšího**. Obdržíte po zaplacení předplatného. Nepoužívá se vždy.

Abyste mohli začít obchodovat, potřebujete si založit účet u některého z brokerů. Ověřte si, zda broker pracuje s platformou Metatrader 4. Příkladem osvědčeného brokera je například Klikněte ZDE - EU. Založte si nejprve demo účet typu ECN. Nebo zde pro klienty mimo EU.

Doporučujeme začít s testy na demo účtu. Vše funguje jako na reálném účtu, ale neobchodujete se skutečnými penězi. Zde se naučíte s robotem pracovat a všechno správně nastavit. Ve chvíli, kdy bude robot vydělávat na demo účtu, můžete přejít na reálný účet a obchodovat s Vašimi penězi.

Když máte založený demo účet u brokera, můžete začít.

Na počítači, kde chcete obchodovat, nainstalujte program Metatrader 4. Ten Vás hned po instalaci provede připojením k obchodnímu účtu.

Varování: CFD jsou pákové produkty a mohou mít za následek ztrátu veškerého vašeho kapitálu Stardeal-Traders.com



Když máte založený účet, vyberte si server. Pokud účet nemáte, zvolte si možnost demo a stiskněte tlačítko „Dále“.

Poznámka: Pokud budete obchodovat na reálném Live účtu, nebudete volit demo-server, ale server, který Vám určí broker.



Buď si založíte demo účet, nebo se přihlásíte k existujícímu účtu.

Po přihlášení se do Metatraderu 4 uvidíte pravděpodobně 4 okna s grafy. Ty můžete zavřít.



Dále vyberte menu Nástroje – Možnosti.



Klikněte na automatické obchodování, musí být povolené. Povolte také import DLL. Pokud začínáte, pro jistotu zakažte automatické obchodování po různých změnách na účtu, aby nedošlo ke spuštění obchodu s nesprávným nastavením v případě, že omylem přepnete na reálný účet.

Varování: CFD jsou pákové produkty a mohou mít za následek ztrátu veškerého vašeho kapitálu Stardeal-Traders.com

Vyberte menu Soubor – Otevřít složku dat



Otevře se Vám složka souborů.



Klikněte na MQL4 - otevře se Vám obsah. Indikátor Renko a indikátor Scalper Trendar vložte do složky Indicators. Robot EA/AOS vložte do složky Experts. Název robota se bude měnit – uvádíte tam, do kdy máte tento nástroj předplacený.

Nyní máte nainstalované vše, co potřebujete.

Metatrader 4 vypněte a znovu ho zapněte.

Varování: CFD jsou pákové produkty a mohou mít za následek ztrátu veškerého vašeho kapitálu Stardeal-Traders.com

Ukážeme si nastavení na indexu DAX



V přehledu najděte položku DAX_ecn. Pravým tlačítkem myši otevřete nabídku Okno grafu. Otevře se Vám graf s aktuálním indexem.

V následujících řádcích si ukážeme přesný postup, ale **čísla aktuální nejsou – aktuální nastavení se mění v čase** na základě volatility, nálady na trhu a aktuálního dění. Podle situace měníme doporučené nastavení tak, abychom zajistili co nejlepší výsledky. Proto, prosím, níže uvedená čísla nekopírujte, jde pouze o ukázku postupu. **Přesná čísla najdete v naší skupině na Discordu**.

Jako příklad si ukážeme situaci, že chceme robota spustit na indexu DAX v režimu Intraday. Na Discordu najdete nastavení například H1/H4 – Renko 400 a obrázek s čísly na nastavení.

Ve Vaší platformě vložte indikátor Renko. Tuto část můžete přeskočit, pokud nebudete využívat Renko grafy.

Varování: CFD jsou pákové produkty a mohou mít za následek ztrátu veškerého vašeho kapitálu Stardeal-Traders.com



V menu Vložit – Ukazatele – Vlastní – Renko klikněte na Renko.
Vyskočí na Vás okno s nastavením indikátoru. Měli byste mít povolený import DLL (toto jste nastavovali v programu) a v záložce Vložit parametry vykonáváte úpravy.

Varování: CFD jsou pákové produkty a mohou mít za následek ztrátu veškerého vašeho kapitálu Stardeal-Traders.com



Tady změňte **parametr RenkoBoxSize na číslo, které uvádíme ve skupině** [Discordu](). V našem příkladě by to bylo například číslo 400.



Zvolte časový rámec, který uvádíme na Discordu, v našem případě by to bylo H1 nebo H4. V okně s grafem vidíte, že Renko máte nastavené na 400.

Nyní si otevřete takzvaný offline graf, na něm už bude vykreslené Renko.

Varování: CFD jsou pákové produkty a mohou mít za následek ztrátu veškerého vašeho kapitálu Stardeal-Traders.com



Klikněte na Soubor – Otevřít offline



Vyberte DAX_ecn, M7

Varování: CFD jsou pákové produkty a mohou mít za následek ztrátu veškerého vašeho kapitálu Stardeal-Traders.com



Zobrazí se Vám okno DAX_exc, M7 s pravidelnými Renko cihlami.



Můžete si odměřit výšku cihly v Renko grafu, že má skutečně 400.

Varování: CFD jsou pákové produkty a mohou mít za následek ztrátu veškerého vašeho kapitálu Stardeal-Traders.com

V okně Navigátor klikněte 2x na strategii Star for Stardeal-traders.com – to je náš EA / AOS robot.

Zobrazí se Vám tabulka s nastaveními robota. V položce Obecné už byste měli vidět zaškrtnuté a povolené zapnutí obchodování a umožněný import DLL. To jste nastavili v programu na začátku.



Parametry tohoto okna opište z naší skupiny na Discordu. Měníme je podle situace na trhu. Parametry uvedené v tomto obrázku již nejsou platné.

Důležité poznámky k nastavení:

1. Při opisování parametrů se bude měnit parametr Koeficient pro přepočet hodnoty bodu v měně účtu. Pokud máte účet v CZK, bude toto číslo jiné než když máte účet v EUR. Pokud toto číslo zadáte špatně, Metatrader Vás na to upozorní a nabídne Vám správné číslo, které máte vložit.

2. V některých nastaveních budete muset vložit také položku Custom Indicator Name. Nejčastěji tam vkládáme indikátor Scalper_Trendar. Toto označení musí být stejné, jako jste vložili do složky Indicators. Na obrázku v tomto návodu to byl indikátor Scalper_Trendar. Můžete využívat jakýkoliv Vámi definovaný indikátor, samozřejmě s rizikem, že nebyl určen pro tyto účely.



Název indikátoru MUSÍ být stejný, jaký máte v adresáři Indicators, teda Scalper_Trendar, ne Scalper-Trendar ani Scalper Trendar. Pokud ve skupině na Discordu uvedeme jiný název indikátoru než máte vy, požádejte nás, prosím, o zaslání aktuální verze.

Indikátor Scalper Trendar do okna s grafem vkládat nemusíte. Robot si ho volá sám.

Po odkliknutí robot začne obchodovat okamžitě v případě, že to situace na trhu umožňuje.

POZOR! Pokud byly podmínky splněny před samotným vložením EA/AOS, ihned se Vám otevře obchod při spuštění, který je ale na jiných hodnotách (můžete tento obchod okamžitě zavřít, případně upravit TP a SL podle potřeby a parametrů, nebo použít Tralingstop).

Varování: CFD jsou pákové produkty a mohou mít za následek ztrátu veškerého vašeho kapitálu Stardeal-Traders.com